

Цифровая образовательная платформа «ELEUM» Руководство по эксплуатации

Версия 3.0 от 26.05.2023

одл. Подп. и дата Инв. N° дубл. Взам. инв. N° Подп. и дата

Содержание

CHUC	эк сокращении и услооных ооозначении	د
1.	Назначение ЦОП «ELEUM»	4
2.	Воэможности ЦОП «ELEUM»	4
2.1	Функциональные возможности администрирования	4
2.2	Используемые в интерфейсе схем РУ мнемознаки	4
3.	Порядок действий пользователей ЦОП «ELEUM»	7
3.1	Порядок действий администратора ЦОП «ELEUM»	9
3.2	Порядок действия пользователей при выполнении задач с использованием АРМП и АРМО	16
3.2.1	Курс «Управление в нормальном режиме»	17
3.2.2	Курс. «Противоаварийная тренировка»	28
3.2.3	Курс «Конфигурирование УРЗА»	30
3.2.4	Курс «Анализ сетевого трафика»	35
3.2.5	Курс «/IBC в цифровой энергетике»	38
3.2.6	Курс «Обучение специалистов АИИС КУЭ»	45
3.3	Порядок действия преподавателя при выполнении задач с использованием АРМП	45
3.3.1	Контроль преподавателем хода выполнения заданий обучающимися	47
3.3.2	Формирование протокола по результатам тренировки или экзамена	47
3.4	Журнал событий	51
3.5	Перечень режимов работы ЦОП «ELEUM», а также характеристики основных режимов работы	53
3.6	Виртуальная имитация схем ПС	54
3.7	Конструктор курсов	59
3.8	Конструктор тестов	64

ИНВ. № подп Подп. и дата ИНВ. № дцбл. Взам. инв. № Подп. и дата

Лит Изм. N° докум. Подп. Дата

Список сокращений и условных обозначений

АВ – автоматический выключатель;

АВР — автоматический ввод резерва;

АИИС КУЗ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АРМО – автоматизированное рабочее место обучаемого;

АРМП – автоматизированное рабочее место преподавателя;

АСКУЗ – автоматизированная система коммерческого цчета электроэнергии;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ЗН – заземляющий нож;

ИБП – источник бесперебойного питания;

ИЗУ – интеллектуальное электронное устройство;

КА – коммутационный аппарат;

КЗ – короткое замыкание;

КРУ – комплектно-распределительное устройство;

ЛВС – локальная вычислительная сеть;

МЭК – междинародная электротехническая комиссия;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ПС – подстанция;

Р – разъединитель;

РЗА – релейная защита и автоматика;

ЦОП – цифровая образовательная платформа

ЦПС – цифровая подстанция.

Взам. инв. No	
Инв. N° дцъл.	
Подп. и дата	
поди	
Инв. N° nodn	ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации Лит Изм. № докум. Подп. Дата
	The state of the s

ЦОП «ELEUM» предназначен для:

- обучения электротехнического персонала навыкам по эксплуатации цифровых устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, работающих в соответствии со стандартом МЭК 61850;
- приобретения навыков выполнения оперативных переключений в нормальном и аварийном режимах работы на оборудовании, работающем по протоколу МЭК 61850;
 - повышения общего качества обучения электротехнического персонала.

2. Возможности ЦОП «ELEUM»

Подп. и дата

on GHD

Взам.

Инв. № дибл.

2.1 Функциональные возможности администрирования

- контроль доступа, основанный на ролях, с возможностью их настройки;
- учебный каталог с общедоступными и скрытыми/доступными только части участников курсами;
- история пользовательских попыток ответов (протоколов тренировок и экзаменов);
- наличие встроенного конструктора тестов;
- наличие встроенного конструктора курсов.

2.2 Используемые в интерфейсе схем РУ мнемознаки

Для отображения функциональных и технологических признаков, используются следующие мнемознаки:

- мнемознаки, предназначенные для обозначения контролируемого оборудования, его состояния и состояния технологического процесса.
- статические мнемознаки и изображения для отображения не изменяющейся информации, пояснений и дополнений к схеме;
 - динамические мнемознаки, отображающие текущее состояние отдельных объектов.

Переход из одного состояния в другое или изменение режима работы отображается изменением цвета в пределах контура (цвета заливки), изменением положения символа относительно предшествовавшего, а также изменением взаимного расположения символов.

Цветографическое отображение информации, выводимое на APM представлено в Таблица 1 – «Характеристики цветовой модели отображаемых объектов, Таблица 2 – «Выключатели 0,22–110 кВ.

Таблица 3— «Разъединители, Таблица 4— «Заземляющие ножи», Таблица 5— Выкатные тележки КРУ, Таблица 6— «Выкатные тележки КРУ» (Продолжение).

Таблица 1 — «Характеристики цветовой модели отображаемых объектов»

Наименование фона, класс напряжения	Значение RGB	Пример
Фон АСУ ТП ЦОП «ELEUM»	80:80:80	
110 кВ	0:153:255	
35 KB	102:51:0	
10 кВ	102:0:204	

Таблица 2 – «Выключатели 0,22–110 кВ»

Состояние выключателя	Отображение	Сигнал положения
«Включен»		01

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата




Таблица 3 – «Разъединители»

Состояние	Отображение разъединителя	Сигнал положения
«Включен»	\underline{T}	01
«Отключен»		10
«Промежуточное»	Z	11
«Недостоверно»	?	00
«Неисправность» по истечении заранее заданного временного интервала	ZZ	11

Инв. N° подп Подп. и дата Инв. N° дцбл. Взам. инв. N° Подп. и дата

/lum Изм. № докум. Подп. Дата

Таблица 4 – «Заземляющие ножи»

Состояние	Отображение заземляющего ножа	Сигнал положения
«Включен»	<u> </u>	01
«Отключен»	_ _	10
«Промежуточное»	<u></u>	11
«Недостоверно»	?	00
«Неисправность» по истечении заранее заданного временного интервала	Z	11

Таблица 5 – Выкатные тележки КРУ

Состояние выкатной тележки КРУ	Отображение
«Тележка находится в рабочем положении и выключатель включен»	*
«Тележка находится в рабочем положении и выключатель отключен»	
«Тележка находится в рабочем положении и положение выключателя недостоверно»	₹
«Тележка находится в ремонтном положении»	X

Лит Изм. № докум. Подп. Дата

Инв. Nº nodn

Состояние выкатной тележки КРУ	Отображение
«Тележка находится в контрольном положении и выключатель включен»	\
«Тележка находится в контрольном положении и выключатель отключен»	↓ □ Y
«Тележка находится в контрольном положении и состояние выключателя недостоверно»	\ ? Y

3. Порядок действий пользователей ЦОП «ELEUM»

Для использования ЦОП «ELEUM» предусмотрены три группы пользователей:

- Администратор;
- Преподаватель;
- Студент.

Администратор создает пользователей ЦОП «ELEUM», присваивает им роли преподавателей и студентов, формирует группы обучения, привязывает курсы обучения к группам, добавляет в них студентов и преподавателя.


Преподаватель организует процесс обучения: выбирает курсы, схемы и программы, проводит демонстрацию экрана студентам, а также осуществляет контроль прохождения программ обучения через экзамен.

Обучаемый (студент) может запускать доступные ему курсы, схемы и программы тренировок.

Общие алгоритмы действий пользователей представлены ниже (Рисунок 1 – Общие алгоритмы действий пользователей различных типов).

Инв. N° подп Подп. и дата Инв. N° дцёл. Взам. инв. N° Подп. и дата

Лит Изм. № доким. Подп. Дата



Доступ к системе осуществляется через интернет-браузер по адресу, выданному Администратором, например 'http://192.168..:8081/../'. Рекомендуется использовать такие интернет-браузеры, как Google Chrome, Firefox, Opera или Edge, обновленных до последней версии.

Внимание! Корректная работа тренажёра с использованием Internet Explorer не гарантируется.

После ввода адреса, открывается окно ввода логина и пароля (Рисунок 2 – Экранная форма «Окно ввода логина и пароля»).




Рисунок 2 – Экранная форма «Окно ввода логина и пароля»

После этого администратор должен завести необходимых пользователей в ЦОП «ELEUM». Для этого нужно открыть пункт главного меню в верхней части экрана: «Администрирование» -> «Пользователи» (Рисунок 3 — Переход в экранную форму «Управление пользователями»)




Рисунок 3 — Переход в экранную форму «Управление пользователями»

Долее откроется экранная форма управления пользователями (Рисунок 4 – Экранная форма «Управление пользователями»). Здесь можно добавлять, редактировать и удалять пользователей ЦОП «ELEUM».

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. N

Подп. и дата

No nogn




Рисунок 4 – Экранная форма «Управление пользователями»

При добавлении пользователя необходимо указать его логин, пароль, ФИО, а также организацию, должность, и, при необходимости, адрес электронной почты (Рисунок 5 – Экранная форма «Добавление нового пользователя»).




Рисунок 5 – Экранная форма «Добавление нового пользователя»

Для того, чтобы пользователи приступили к использованию ЦОП «ELEUM», также им необходимо указать группу пользователей, к которой он относится — «Администратор», «Педагог» или «Обучаемый» (Рисунок 6 – Экранная форма «Группы типов пользователей ЦОП «ELEUM»»).

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nogn.

UHB. No

Взам.

Инв. № дцбл.

Nodn. u dama

<u>Внимание!</u> Для прохождения курса обучения пользователю недостаточно указать только группу «Обучаемый», необходимо внести пользователя в группу пользователей «Студенты», тогда пользователя станет возможным добавлять в группу обучения.




Рисунок 6 – Экранная форма «Группы типов пользователей ЦОП «ELEUM»»

Чтобы указать курсы, доступные для пользователя, необходимо добавить ему соответствующую роль. Для этого в разделе Роли нужно нажать кнопку «Добавить», после чего откроется экранная форма «Роли пользователей» (Рисунок 7 – Экранная форма «Роли пользователей»)




Рисунок 7 – Экранная форма «Роли пользователей»

Далее необходимо добавить пользователей с группой доступа «Обучаемый» в группу «Студенты». Для этого необходимо перейти в пункт главного меню в верхней части экрана «Студенты и группы» -> «Студенты» (Рисунок 8 – Экранная форма «Управление студентами»).

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. No

Подп. и дата




Рисунок 8 – Экранная форма «Управление студентами»

Управление записями во всех таблицах ЦОП «ELEUM» осуществляется с помощью кнопок (Таблица 7 — Кнопки управления)

Таблица 7 – Кнопки управления

Кнопка	Описание
•	Добавление новой записи в таблице
	Редактирование записи в таблице
×	Удаление записи в таблице

Для добавления нового студента необходимо нажать на кнопку «Добавление новой записи» (плюс) (Рисунок 9 – Экранная форма «Добавление студента»).

_				
/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

B3am. uHB. Nº

Инв. № дцъл.

Подп. и дата

Рисунок 9 – Экранная форма «Добавление студента»

Далее в поле Пользователь необходимо выбрать существующего Пользователя для добавления в студенты через выпадающий список (Рисунок 10 — Добавление студента через выпадающий список)




Рисунок 10 — Добавление студента через выпадающий список

Также пользователя можно выбрать из полного списка, нажав на кнопку «...» (Рисунок 11 — Добавление студента из полного списка пользователей)

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

MHB. Nº




Рисунок 11 — Добавление студента из полного списка пользователей

Для прохождения обучения в ЦОП «ELEUM» должны быть сформированы группы обучения, состоящие из преподавателя, студентов с привязкой курсов, доступных данной группе обучения.

Для этого существует экранная форма «Управление группами обучения», в которой возможно добавлять, редактировать или удалять группы обучения (Рисунок 12 – Экранная форма «Управление группами обучения»).




Рисунок 12 – Экранная форма «Управление группами обучения»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

B3am. uHB. Nº

Инв. № дубл.

Подп. и дата

MHB. Nº nodn

При добавлении новой группы обучения откроется соответствующая экранная форма (Рисунок 13 – Экранная форма «Добавление группы обучения»).




Рисунок 13 – Экранная форма «Добавление группы обучения»

Далее необходимо заполнить название группы, выбрать ответственного преподавателя, добавить студентов и необходимые учебные курсы (Рисунок 14 – Экранная форма «Добавление группы обучения»).




Рисунок 14 – Экранная форма «Добавление группы обучения»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дцъл.

Nodn. u dama

NHB. Nº

Доступ к системе осуществляется через интернет браузер по адресу, выданному Администратором. После ввода адреса, открывается окно ввода логина и пароля (Рисунок 15 – Экранная форма «Окно ввода логина и пароля»). Рекомендуется использовать такие интернет-браузеры, как Google Chrome, Firefox, Opera или Edge, обновленных до последней версии.

Внимание! Корректная работа тренажёра с использованием Internet Explorer не гарантируется.




Рисунок 15 – Экранная форма «Окно ввода логина и пароля»

После авторизации, открывается стартовое окно ЦОП «ELEUM» (Рисунок 16 – Экранная форма «Стартовое окно пользователя APMO»)




Рисунок 16 - Экранная форма «Стартовое окно пользователя АРМО»

В данном окне пользователю предоставляется возможность выбора одного из курсов обучения, к которым у него есть доступ:

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. Nº č

Подп. и дата

No nogn

Раздел	Курс	
Наладка и обслуживание РЗА ЦПС	Конфигурирование УРЗА	
Dannes and ADC up LIDC	Анализ сетевого трафика	
Построение ЛВС на ЦПС	ЛВС в цифровой энергетике	
Openative may use accuracy upper accuracy HTTC	Управление в нормальном режиме	
Оперативно-технологическое управление ЦПС	Противоаварийная тренировка	
Организация АИИСКУЭ на ЦПС	Обучение специалистов АИИСКУЭ	

В берхней части Рисунок 16 – Экранная форма «Стартовое окно пользователя АРМО» представлено главное меню управления ЦОП «ELEUM». Данное меню доступно все время работы приложения, обеспечивая возможность смены курса и гибкого управления во всех сценариях использования.

3.2.1 Курс «Управление в нормальном режиме»

При выборе курса «Управление в нормальном режиме» пользователю предлагается выбрать конкретную схему для прохождения обучения (Рисунок 17 – Экранная форма «Выбор схемы курса «Управление в нормальном режиме»).




Рисунок 17 – Экранная форма «Выбор схемы курса «Управление в нормальном режиме»

Следует учитывать, что в ЦОП «ELEUM» реализован виртуальный режим работы мнемосхем.

В виртуальном режиме все элементы схемы представляют собой цифровые двойники устройств ЦПС, а данные и сигналы систем ТС, ТУ и ТИ имитируются программным обеспечением ЦОП «ELEUM».

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

UHB. No

Взам

Инв. № дцъл.

Подп. и дата

No nogn

Далее появляется рабочее окно АРМ, (Рисунок 18 – Экранная форма «Рабочее окно АРМ тренировки «Вывод в ремонт 1 СШ 110 с подменой выключателя линии 110 кВ на 0В 110 от 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Лес (Схема 12 Н)»).




Рисунок 18— Экранная форма «Рабочее окно АРМ тренировки «Вывод в ремонт 1 СШ 110 с подменой выключателя линии 110 кВ на ОВ 110 от 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Лес (Схема 12 Н)»

Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № дцъл.				
Подп. и дата				
nogn	<u> </u>			

Nº докум.

Подп.

Таблица 8 — «Описание кнопок экрана тренировки» Элемент интерфейса Описание Название активной схемы Схема 12Н – ПС 110 кВ Лес Выпадающий список «Выбор программы» – выбора программы обичения (бланка переключений) для Выберите программу обучения 1. Вывод в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Учебная (Схема 4Н) данной схемы: Кнопка «Возврат на стартовый экран системы» × Кнопка «Вызов руководства» для данного экрана Руководство по тренировке Кнопки действий и выпадающих меню для данной Звонок диспетчеру мнемосхемы. Каждой мнемосхеме соответствует собственный набор кнопок, выпадающих меню и Проверить Плакаты Панель РЗА панелей. «Запуск/остановка Кнопка тренировки (или экзамена)». При нажатии на кнопки запискается тренировка по выбранной программе обучения и загружаются начальные значения элементов мнемосхемы, а Кроме того, при наведении курсора на данную кнопку в любой момент времени можно цвидеть всплывающию подсказку с целью выбранной программы обучения. Кнопка «Отменить последнее действие тренировки». Внимание: отменить возможно только последнее действие! Отмена более ранних действий невозможна. 1. Вывод в ремонт 2 СШ 110 Название выбранной программы обучения. на ПС 110 кВ Учебная (Схема Кнопка «Приблизить мнемосхему» Q Кнопка «Отдалить мнемосхему» Кнопка «Переключатель тренировка/экзамен» кнопка переключения на соответствующий режим работы системы. /lucm ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации

19

Nogn.

Взам. инв.

NHB. No

Noðn. u ðama

No nogn

№ доким

Подп

На мнемосхеме предусмотрено управление коммутационными аппаратами — выключателями, разъединителями и заземляющими ножами. Для управления необходимо нажать правой кнопкой мыши на КА и выбрать действие «Включить» или «Отключить» (Рисунок 19 — Контекстное меню управления коммутационным аппаратом).




Рисунок 19 — Контекстное меню управления коммутационным аппаратом

После этого появится диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить действие (Рисунок 20 — Окно подтверждения действия при управлении коммутационным аппаратом).




Рисунок 20 — Окно подтверждения действия при управлении коммутационным аппаратом

Для того, чтобы выполнить действие «Проверить включенное/отключенное КА» необходимо нажать правой кнопкой мыши на KA и выбрать действие «Проверить» (Рисунок 21 – Контекстное меню проверки включенного/отключенного состояния коммутационного аппарата).




Рисунок 21 – Контекстное меню проверки включенного/отключенного состояния коммутационного аппарата

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

HP Взам

s NHB. N

Noðn. u ðama

После этого появится диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить действие (Рисунок 22 – Окно подтверждения действия при проверке включенного/отключенного состояния коммутационного аппарата).




Рисунок 22— Окно подтверждения действия при проверке включенного/отключенного состояния коммутационного аппарата

На коммутационных аппаратах предусмотрена возможность вывешивать и снимать плакаты «Не включать – работают люди!» и «Заземлено». Для управления плакатами необходимо нажать правой кнопкой мыши на КА и выбрать действие «Плакаты» (Рисунок 23 – Контекстное меню управления плакатами коммутационного аппарата).




Рисунок 23 – Контекстное меню управления плакатами коммутационного аппарата

После этого появится диалоговое окно, в котором отображаются плакаты, вывешенные на данном КА (Рисунок 24 – Окно управления плакатами коммутационного аппарата).




Рисунок 24 – Окно управления плакатами коммутационного аппарата

Если отметить галочкой пункт «Не включать – работают люди!» и нажать «Ок», то будет вывешен данный плакат (Рисунок 25 — Вывешен плакат «Не включать – работают люди!»).



Рисунок 25 — Вывешен плакат «Не включать — работают люди!»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

H.

Взам

NHB. Nº

Аналогично выбирается плакат ««Заземлено» (Рисунок 26 – Вывешен плакат «Заземлено»).



Рисунок 26 - Вывешен плакат «Заземлено»

Для того, чтобы снять плакат, необходимо убрать соответствующую галочку (Рисунок 27 – Окно управления плакатами коммутационного аппарата при вывешенном плакате «Заземлено»).




Рисунок 27 – Окно управления плакатами коммутационного аппарата при вывешенном плакате «Заземлено»

В нижней части экрана находится регулируемая по вертикали сплит-панель (Рисунок 28 – Экранная форма «Нижняя сплит-панель экрана тренировки»), содержащая следующие вкладки:

- Перечень этапов программы тренировки;
- Журнал действий пользователя;
- Журнал событий.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дцъл.




Рисунок 28 – Экранная форма «Нижняя сплит-панель экрана тренировки»

Рисунок 29 – Экранная форма «Нижняя сплит-панель экрана тренировки в развернутом виде»

На второй вкладке доступен Журнал действий пользователей, в котором фиксируются все отправленные команды управления мнемосхемой и действия, реализованные через кнопки управления тренировкой — «Звонок диспетиеру», «Панель РЗА» и т.д. (Рисунок 30 — Экранная форма «Нижняя сплит—панель «Журнал действий пользователя»).



Рисунок 30 – Экранная форма «Нижняя сплит-панель «Журнал действий пользователя»

На третьей вкладке отображается «Журнал событий», в котором отражаются все технологические события, произошедшие в рамках текущей тренировки (Рисунок 31 – Экранная форма «Нижняя сплит-панель «Журнал событий»).



Рисунок 31 – Экранная форма «Нижняя сплит-панель «Журнал событий»

<u>Внимание!</u> Для отображения <u>актуального списка</u> произошедших событий необходимо нажать соответствующую кнопку в верхней части журнала (Рисунок 32 — Кнопка «Показать журнал событий»).

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nogn.

E E


Взам

NEB.

Noðn. u ðama

Рисунок 32 — Кнопка «Показать журнал событий»

Для каждой мнемосхемы определен перечень программ обучения. Перед запуском тренировки необходимо выбрать необходимую программу из выпадающего списка в верхней части мнемосхемы (Рисунок 33 – Экранная форма «Выбор программы обучения (бланка переключения)»)



Рисцнок 33 – Экранная форма «Выбор программы обучения (бланка переключения)»

Согласно п. 7.3.3. СТО 59012820.29.020.005–2011 «В случае отказа АРМ и терминалов допускается управление разъединителями и заземляющими разъединителями с использованием местного управления. Такие переключения в электроустановках должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к переключениям на подстанциях, не относящихся к подстанциям нового поколения». Учитывая вышесказанное, оперативный персонал ЦПС должен быть знаком с порядком переключений в электроустановках, не относящихся к подстанциям нового поколения. Поэтому в рамках выполнения ЦОП «ELEUM» ЦПС реализованы бланки переключений в традиционных телемеханизированных подстанциях для отработки оперативных навыков обслуживающего персонала в случае отказа АРМ и терминалов, что повышает надежность и безопасность работы электроустановок и оперативного персонала.

Для старта тренировки необходимо нажать на кнопку старта в левой верхней части мнемосхемы. После этого появится окно подтверждения (Рисунок 34 — Экранная форма «Подтверждение старта тренировки») и произойдет загрузка начальных значений виртуальных элементов мнемосхемы.

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nogn.

E E

Взам.

NHB. No

Подп. и дата

Рисунок 34 – Экранная форма «Подтверждение старта тренировки»

Далее необходимо пройти программу обучения, последовательно выполняя действия этапов программы, указанных в нижней сплит-панели тренировки (Рисунок 35 – Экранная форма «Рабочее окно АРМ тренировки «Вывод в ремонт 1 СШ 110 с подменой выключателя линии 110 кВ на ОВ 110 от 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Лес (Схема 12 Н)»). Для этого необходимо выполнять соответствующие действия на мнемосхеме, и выбирая действия из соответствующих списков действий в верхней части мнемосхемы. В случае выполнения верного действия в результатах отображается надпись «Выполнено», в противном случае — «Неверно».

В случае однократного выполнения неверного действия пользователю дается возможность отменить последнее действие нажатием на кнопку отмены в верхней части мнемосхемы, либо нажатием на надпись «Неверно» в нижней сплит-панели экрана тренировки»




Рисунок 35 — Экранная форма «Рабочее окно АРМ тренировки «Вывод в ремонт 1 СШ 110 с подменой выключателя линии 110 кВ на ОВ 110 от 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Лес (Схема 12 Н)»

Для удобства прохождения программы обучение пользователь может свернуть правую сплит-панель, содержащую различные вкладки и элементы управления мнемосхемой и программой обучения, при этом масштаб отображения мнемосхемы автоматически увеличится (Рисунок 36 – Экранная форма «Рабочее окно АРМ тренировки со свернутой правой сплит-панелью»).

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. No

Подп. и дата

Рисунок 36 – Экранная форма «Рабочее окно АРМ тренировки со свернутой правой сплит-панелью»

Для досрочной остановки текущей тренировки необходимо нажать на кнопку «Остановить тренировку» в верхней части мнемосхемы и подтвердить действие (Рисунок 37 – Экранная форма «Досрочное завершение тренировки»).




Рисунок 37 – Экранная форма «Досрочное завершение тренировки»

По окончании на экран ЦОП «ELEUM» будет выведено соответствующее сообщение (Рисунок 38 – Экранная форма «Сообщение об окончании тренировки).




Рисунок 38 – Экранная форма «Сообщение об окончании тренировки

Результаты прохождения программ обучения независимо от режима «Тренировка» или «Экзамен» сохраняются автоматически и доступны преподавателю в соответствующем журнале.

Режим экзамена

Nogn.

Взам. инв.

9

NEB.

Jogn. u

9

В режиме экзамена, в рабочее окно АРМ в нижней части схемы выводится пустая таблица. И левая и правая колонки таблицы заполняются в результате выполнения необходимых операций.

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

В качестве примера в Таблица 9 – Содержание бланка переключений приведен бланк переключений "Вывод в ремонт 2СШ 110 кВ – Схема 4Н – ПС 110 кВ Учебная – Управление в нормальном режиме" (Таблица 9 – Содержание бланка переключений)

Задание: вывести в ремонт СШ-110 кВ 2-й секции шин. Исходная схема соответствует нормальной схеме электрических соединений подстанции.

Таблица 9 – Содержание бланка переключений

Получить разрешение от ДД на вывод в ремонт 2 СШ 110

Наименование действия

2	АВР 10 кВ на СВ–10 Вывести		
3	СВ—10 Включить		
4	СВ—10 Проверить включенное положение		
5	В 10 Т-2 Отключить		
6	В 10 Т—2 Проверить отключенное положение		
7	В 110 Т-2 Отключить		
8	В 110 Т—2 Проверить отключенное положение		
9	На В 110 T—2 вывесить плакат "Не включать— работают люди!"		
10	ЛР 110 Чертковская II цепь Отключить		
11	ЛР 110 Чертковская II цепь Проверить отключенное положение		
12	На ЛР 110 Чертковская II цепь вывесить плакат "Не включать— работают люди!"		
13	ШР 110 T-2 Отключить		
14	ШР 110 T—2 Проверить отключенное положение		
15	На ШР 110 T–2 Вывесить плакат "Не включать– работают люди!"		
16	РТН-2 110 Отключить		
17	РТН—2 110 Проверить отключенное положение		
18	На РТН—2 110 вывесить плакат "Не включать— работают люди!"		
19	СР—2 110 Проверить отключенное положение		
20	На СР–2 110 вывесить плакат "Не включать– работают люди!"		
21	Проверить отсутствие напряжения на 2СШ 110 кВ		
22	ЗНШ CP-2 110 Включить		
23	ЗНШ СР-2 110 Проверить включенное положение		
24	На СР–2 110 со стороны 2 СШ 110 вывесить плакат "Заземлено"		
25	На ЛР 110 Чертковская II цепь со стороны 2 СШ 110 вывесить плакат "Заземлено"		
26	На ШР 110 Т—2 со стороны 2 СШ 110 вывесить плакат "Заземлено"		
27	На РТН–2 110 со стороны 2 СШ 110 вывесить плакат "Заземлено"		
28	Доложить ДД о выводе в ремонт 2 СШ 110		

No

/lum	Изм.	№ даким.	Подп	Дата

При выборе в курсе «Противоаварийная тренировка» пользователю предлагается выбрать схему (Рисунок 39 – Экранная форма «Курс «Противоаварийная тренировка»).




Рисунок 39 – Экранная форма «Курс «Противоаварийная тренировка»

После выбора пользователем схемы появляется экран противоаварийной тренировки (Рисунок 40 – Экранная форма «Экран курса «Противоаварийная тренировка»).




Рисунок 40 – Экранная форма «Экран курса «Противоаварийная тренировка»

- 1					
ı					
I				·	
I	/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Взам.

По умолчанию, на выбранной схеме запускается нормальный режим работы подстанции.

На мнемосхеме присутствуют точки имитации аварийных событий, обозначенные зелеными стрелами с надписью, например, К1.1. (Рисунок 41 — Точка имитации аварийного события). Для выбора аварийной ситуации необходимо нажать правой кнопкой мыши на точки аварии и выбрать тип аварийной ситуации из контекстного меню.




Рисунок 41 – Точка имитации аварийного события

После этого необходимо подтвердить запуск данной аварийной ситуации в появившемся диалоговом окне (Рисунок 42 — Диалоговое окно подтверждения запуска аварийной ситуации).




Рисунок 42 — Диалоговое окно подтверждения запуска аварийной ситуации

После этого цвет активной точки аварии изменится на красный (Рисунок 43 — Активная точка аварии), автоматически будет выбрана соответствующая программа противоаварийной тренировки (Рисунок 44 — Программа противоаварийной тренировки), а остальные точки аварии исчезнут со схемы.




Рисунок 43 — Активная точка аварии




Рисунок 44 — Программа противоаварийной тренировки

Далее необходимо нажать кнопку «Старт» в верхней части мнемосхемы, после чего на произойдут соответствующие выбранной аварии изменения (Рисунок 45 – Экранная форма «Противоаварийная тренировка» после запуска аварии).

_		1		
/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

HP

Взам

NHB. No

Подп. и дата



Рисунок 45 – Экранная форма «Противоаварийная тренировка» после запуска аварии

Далее пользователь должен выполнить перечень действий по ликвидации аварийной ситуации аналогично курсу «Управление в нормальном режиме».

3.2.3 Курс «Конфигурирование УРЗА»

Подп. и дата

Baam. unb. No

Инв. № дцъл.

Подп. и дата

NHB. Nº




Рисунок 46 – Экранная форма «Курс «Конфигурирование УРЗА»

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Программа обучения «Конфигурирование терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Сириус-2-М/1-02»

Цель работы: ознакомиться с порядком действий для изменения уставок релейной защиты производства «Радиус-Автоматика» на примере программного комплекса «Старт-3».

Задание: изменить уставки МТЗ-1 на устройстве Сириус-2-МЛ-02 на основании бланка уставок.

Этапы прохождения тренировки по программе:

- Рисунок 47 Экранная форма 1 Конфигурирование терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Сириус-2-МЛ-02;
- Рисунок 48 Экранная форма 2 Конфигурирование терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Сириус-2-МЛ-02




Рисунок 47 – Экранная форма 1 – Конфигурирование терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Сириус-2-М/1-02

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nogn.

UHB. No

Взам.

NHB. Nº c

Подп. и дата




Рисунок 48 — Экранная форма 2 — Конфигурирование терминала защиты и автоматики присоединений 3—35 кВ Сириус—2—М/1—02

Программа обучения «Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3—35 кВ Сириус—2—М/1—02»

Цель работы: ознакомиться с порядком действий для расчета уставок для терминала релейной защиты производства «Радиус-Автоматика».

Задание: изменить рассчитать уставки на устройстве Сириус—2—М/1—02.

Этапы прохождения тренировки по программе:

Nogn.

HP

Взам.

NHB. Nº

Подп. и дата

- Рисунок 49 Экранная форма 1 Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3—35 кВ Сириус— 2—МЛ—02
- Рисунок 50 Экранная форма 2 Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Сириус-2-M7-N2
- Рисунок 51 Экранная форма 3 Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Сириус-2-M/1-02
- Рисунок 52 Экранная форма 4 Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3—35 кВ Сириус— 2-M/1-02

_				
/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 49 – Экранная форма 1 – Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3-35 кВ Cupuyc-2-M/1-02




Рисунок 50 – Экранная форма 2 – Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Cupuyc-2-M/I-02

l					
I	/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

UHB. No

Взам.

Инв. № дубл.

Nodn. u dama

NHB. Nº




Рисунок 51 – Экранная форма 3 – Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Cupuyc-2-M/I-02




Рисунок 52 – Экранная форма 4 – Расчет уставок терминала защиты и автоматики присоединений 3–35 кВ Cupuyc-2-M/I-02

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

HP Взам.

Инв. № дцбл.

Nodn. u dama

nogu

NHB. Nº

3.2.4 Курс «Анализ сетевого трафика»



Рисунок 53 – Экранная форма «Курс «Анализ сетевого трафика»

/lucm

35

ИнВ. Nº		/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации
подп	H						
Подп. и дата							
Инв. № дцбл.							
Взам. инв. №							
П							

Программа обучения «Организация локальной вычислительной сети»

Цель работы: ознакомиться с организацией локальной вычислительной сети стенда «Тренажер цифровой подстанции». Отработать навыки анализа трафика ЛВС с использованием ПО «TEKVEL».

Задание: ознакомиться с организацией и функциональными возможностями локальной сети Тренажера ЦПС.

Этапы прохождения тренировки по программе:

- Рисунок 54 Экранная форма 1 «Организация локальной вычислительной сети»;
- Рисунок 55 Экранная форма 2 «Организация локальной вычислительной сети».




Рисунок 54 — Экранная форма 1 — «Организация локальной вычислительной сети»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дцъл.

Nodn. u dama




Рисунок 55 – Экранная форма 2 – «Организация локальной вычислительной сети»

/lucm

37

ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дцъл.	
Подп. и дата	

Инв. № подп

№ докум.

Подп.

3.2.5 Курс «/IBC в цифровой энергетике»




Рисунок 56 – Экранная форма «Курс «/IBC в цифровой энергетике»

Программа обучения «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»

Цель работы: получить навыки настройки коммутаторов, ИСС.

Задание: провести анализ сетевого трафика на соответствие установленного параметра «Класс часов». Провести анализ трафика при настройке RedBox в следующих режимах: «Boundary Clock» и «Transparent Clock».

Этапы прохождения тренировки по программе

Подп. и дата

UHB. No

Взам.

Инв. № дцъл.


Nodn. u dama

No nogn

- Рисунок 57 Экранная форма 1 «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»;
- Рисунок 58 Экранная форма 2 «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»;
- Рисунок 59 Экранная форма 3 «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»;
- Рисунок 60 Экранная форма 4 «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»;
- Рисунок 61 Экранная форма 5 «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock».

/1um Изм. № докум. Подп. Дата

ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации






Рисунок 58 – Экранная форма 2 – «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»




Рисунок 59 Экранная форма 3 – «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»

/lum	Изм.	№ доким.	Подп.	Дата

Nogn.

Ę.

Взам.

NHB. No

Nodn. u dama

s

NHB.




Рисунок 60 – Экранная форма 4 – «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»

_	_			
Подп. и дата				
Взам. инв. Nº				
Инв. № дивл.				
Подп. и дата				

NHB. Nº

Рисунок 61 – Экранная форма 5 – «Анализ сети при переводе RedBox в режим Boundary Clock»
Программа обучения «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208»

Цель работы: ознакомиться с методами настройки параметров цифрового оборудования ЦПС: настройкой параметров коммутаторов, настройкой контроллера присоединения, организацией оперативных блокировок, настройкой ПАС и ПДС.

Задание: ознакомиться с функциональными возможностями коммутаторов MOXA PT-G7728, контроллера присоединения ARIS 4208, преобразователями аналоговых и дискретных сигналов типа ENMU в составе Тренажера ЦПС.

- Войти в веб интерфейс контроллера ARIS-4208;
- Открыть вкладку «Система»;

Nogn.

E E

Взам.

NHB. No

Jogn. u

No nogn

- Ознакомиться с настройками контроллера присоединения (сетевые настройки, настройки службы времени PTP, настройки передачи данных GOOSE, MMS);
- Открыть вкладку «Алгоритмы»;
- Ознакомиться с активными алгоритмами оперативной блокировки коммутационных аппаратов;
- Открыть вкладки «Трансляция»;

/lum	Изм.	№ доким.	Подп.	Дата

• Получить разрешение на подключение локальной машины по MMS, для чего необходимо добавить её в список клиентов сервера 61850. Для этого заменить один из IP адресов на IP адрес 192.168.168.080 и установить галочку в поле «Разрешить подстановку».

Этапы прохождения тренировки по программе:

- Рисунок 62 Экранная форма 1 «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208»;
- Рисунок 63 Экранная форма 2 «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208»;
- Рисунок 64 Экранная форма 3 «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208».




Рисунок 62 – Экранная форма 1 – «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208»

Лит Изм. Nº докум. Подп. Дата

Nogn.

UHB. No

Взам.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

nogu

NHB. Nº

ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации




Рисунок 63 – Экранная форма 2 – «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208»




Рисунок 64 – Экранная форма 3 – «Настройка контроллера присоединения ARIS-4208»

Ę.

Взам.

NHB. Nº

s




Рисунок 65 – Экранная форма «Курс «Обучение специалистов АИИС КУЗ»




Рисунок 66 – Экранная форма «Обучение специалистов АИИС КУЗ»

3.3 Порядок действия преподавателя при выполнении задач с использованием АРМП

Изменения состояния цифровых двойников ЦПС, которые производит преподаватель с АРМП, возможно просматривать в АРМО. Для того обучаемый должен нажать кнопку «Подключиться к трансляции преподавателя» (Рисунок 67 – «Подключиться к трансляции преподавателя»)

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. No

Nodn. u dama

nogu

NHB. Nº



Рисунок 67 – «Подключиться к трансляции преподавателя»

После этого откроется экранная форма «Трансляция преподавателя» (Рисунок 68 — Экранная форма «Трансляция преподавателя»)




Рисунок 68 — Экранная форма «Трансляция преподавателя»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Инв. № дцъл.

MHB. Nº nodn

Во время выполнения обучающимися практических заданий в режимах «Тренировка» и «Экзамен» по курсам «Управление в нормальном режиме» и «Противоаварийная тренировка», у преподавателя есть возможность подключиться к АРМО и видеть программу и результаты действий обучающихся.

Для этого необходимо выбрать пункт главного меню «Настройки» -> «Просмотр экранов обучаемых». Откроется экранная форма «Просмотр экранов обучаемых» (Рисунок 69 — Экранная форма «Просмотр экранов обучаемых»)




Рисунок 69 — Экранная форма «Просмотр экранов обучаемых»

3.3.2 Формирование протокола по результатам тренировки или экзамена

Все действия пользователей во время тренировок автоматически фиксируются в журнале действий.

Преподаватель имеет возможность сформировать, и, если необходимо, распечатать Протокол действий обучаемого по итогам тренировки или экзамена. Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт «Отчеты» — > «Запуск отчетов» (Рисунок 70 — Экранная форма «Формирование отчета» по результатам тренировки или экзамена»)

Инв. № подп Подп. и дата Инв. № дцбл. Взам. инв. № Подп. и

/lum Изм. № докцм. Подп. Дата

ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации




Рисунок 70 — Экранная форма «Формирование отчета» по результатам тренировки или экзамена»

Далее необходимо выбрать пункт «Отчет «Тренировки» (Рисунок 71— Экранная форма выбор отчета «тренировки»).




Рисунок 71 – Экранная форма выбор отчета «тренировки»

Далее— нажать на выпадающий список для выбора требуемой тренировки или экзамена (Рисунок 72— Экранная форма «Выбор номера тренировки»).

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дцъл.

Подп. и дата

MHB. Nº nodn




Рисунок 72 – Экранная форма «Выбор номера тренировки»

Далее — нажать надпись «Добавить условие поиска» (Рисунок 73 — Экранная форма «Новое условие поиска тренировки или экзамена»)




Рисунок 73 — Экранная форма «Новое условие поиска тренировки или экзамена»

Выбрать поля для поиска, например, Имя, заполнить данное поле и нажать Обновить. В списке останутся тренировки, которые соответствуют выбранным условиям. Затем – выбрать конкретную тренировку.

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. No

Nodn. u dama

s

Рисунок 74 — Экранная форма «Ввести параметры и выполнить отчет»

Затем нажать, и нажать кнопку «Выполнить отчет» будет сформирован отчет (Рисунок 75 — Экранная форма «Отчет по результатам тренировки или экзамена»)

Номер: 9 100

Подп. и дата

UHB. No

Взам.

MHB. Nº BUBN.

Подп. и дата

s

Пользователь: Олег Дементьев

Программа: 1. Вывод в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Учебная (Схема 4Н)

№п/п	Этап программы.	Действие пользователя.	Результат
1.	Получить разрешение от ДД на вывод в ремонт 2 СШ 110	Звонок диспетчеру	Выполнено!
2.	Вывести АВР 10 кВ на СВ-10	Вывести АВР 10 кВ на СВ-10	Выполнено!
3.	СВ-10 Включить	Выключатель СВ-10 включен	Выполнено!
4.	СВ-10 Проверить включенное положение	Выключатель СВ-10 проверить	Выполнено!
5.	В 10 Т-2 Отключить	Выключатель В 10 Т-2 отключен	Выполнено!
6.	В 10 Т-2 Проверить отключенное положение	Выключатель В 10 Т-2 проверить	Выполнено!

Рисунок 75 — Экранная форма «Отчет по результатам тренировки или экзамена»

Внимание! В списке будут содержаться все действия пользователя, в том числе ошибочные или отмененные в процессе тенировки.

Далее существует возможность распечатать или экспортировать данный отчет. Для этого необходимо нажать на нем правой кнопкой мыши (Рисунок 76 — Экранная форма «Печать или экспорт отчета по результатам тренировки или экзамена») и распечатать или сохранить как PDF

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации




Рисунок 76 — Экранная форма «Печать или экспорт отчета по результатам тренировки или экзамена»

3.4 Журнал событий

Nogn.

HP Взам.

s NEB.

Nodn. u dama

S

Технологические события, происходящие в результате действий пользователей на тренировке или экзамене автоматически фиксириются в жирнале событий.

Преподаватель имеет возможность просмотра журнала событий. Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт «Отчеты» -> «Журнал событий» (Рисунок 77 — Экранная форма «Общий журнал событий).




Рисунок 77 – Экранная форма «Общий журнал событий»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Для выбора определенной тренировки или экзамена необходимо нажать надпись «Добавить условие поиска» и выбрать пункт «N° тренировки» (Рисунок 78— Экранная форма «Новое условие поиска тренировки или экзамена для журнала событий»)




Рисунок 78 — Экранная форма «Новое условие поиска тренировки или экзамена для журнала событий»

После этого необходимо ввести номер тренировки или экзамена и нажать кнопку «Обновить» (Рисунок 79— Экранная форма «Фильтрация журнала событий по номеру тренировки»)




Рисунок 79— Экранная форма «Фильтрация журнала событий по номеру тренировки»

В результате будет выведен журнал всех технологических событий выбранной тренировки (Рисунок 80— Экранная форма «Журнал событий»)

/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Nodn.

Взам. инв.

NHB.

Nogn.

S

MEB.




Рисунок 80 — Экранная форма «Журнал событий»

3.5 Перечень режимов работы ЦОП «ELEUM», а также характеристики основных режимов работы

ЦОП «ELEUM» предусматривает работу в следующих режимах:

- режим тренировки;
- режим экзамена.

Nogn.

UHB. No

Взам.

Инв. № дцъл.

Подп. и дата

nogu

NHB. Nº

В режиме тренировки и режиме экзамена возможна имитация работы оборудования подстанции с использованием виртиальной имитации схемы подстанции.

Лит Изм. Nº докум. Подп. Дата

ЦОП «ELEUM». Руководство по эксплуатации

ЦОП «ELEUM» позволяет моделировать различные схемы РУ (4H, 5H, 5AH, 6H-Треугольник, 7-Четырехугольник, 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, 12, 12H, 13, 13H) с применением имитаторов коммутационных аппаратов и программного обеспечения (функция цифровой двойник). Технология цифрового двойника обеспечивается алгоритмами SCADA, моделирующими действия оборудования.




Рисунок 81 – Схема 4Н – ПС 110 кВ Учебная

Далее приведены схемы РУ 110 кВ 5Н, 5АН, 6Н, 7, 9, 12, 12Н, 13, 13Н, с указанием точек КЗ.


/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	


Nogn.


Взам. инв.

NEB.

s










Рисунок 88 – Схема 12Н – ПС 110 кВ /lec




Рисунок 89 – Схема 13 – ПС 110 кВ Советская

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Взам

Рисунок 90 – – Схема 13Н –ПС 110 кВ Чаща

3.7 Конструктор курсов

Nogn.

Взам. инв.

NHB. Nº

s

В ЦОП «ELEUM» существует возможность создания нового электронного учебного контента, разработанного в различных форматах.

Этапы добавления курсов и программ обучения

- Рисунок 91 Экранная форма «Конструктор курсов»;
- Рисунок 92 Экранная форма «Добавление курса»;
- Рисунок 93 Экранная форма «Программы обучения по курсам»;
- Рисунок 94 Экранная форма «Добавление программы обучения»;
- Рисунок 95 Экранная форма «Заполнение списка доступных действий пользователя для программы обучения»;
- Рисунок 96 Экранная форма «Заполнение списка элементов для программы обучения»;
- Рисунок 97 Экранная форма «Заполнение атрибутов и шагов программы обучения»;
- Рисунок 98 Экранная форма «Заполнение списка параметров исходного состояния программы обучения».

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 91 – Экранная форма «Конструктор курсов»




Рисунок 92 – Экранная форма «Добавление курса»

Nogn.

Взам. инв.

NEB.

ᇰ




Рисунок 93 – Экранная форма «Программы обучения по курсам»




Рисунок 94 – Экранная форма «Добавление программы обучения»

Nodn.

Взам. инв.

NHB.

Nodn. u dama

ᇰ

NHB.




Рисунок 95 — Экранная форма «Заполнение списка доступных действий пользователя для программы обучения»




Рисунок 96 – Экранная форма «Заполнение списка элементов для программы обучения»

Nogn.

Взам. инв.

HP.

S




Рисунок 97 – Экранная форма «Заполнение атрибутов и шагов программы обучения»




Рисунок 98 – Экранная форма «Заполнение списка параметров исходного состояния программы обучения»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

EB.

Взам.

HP.

Nogn.

9

3.8 Конструктор тестов

Для создания системы оценки знаний, умений и навыков пользователей, в ЦОП «ELEUM» предусмотрен встроенный конструктор тестов, который помогает быстро создавать разные варианты электронных тестов с различными типами вопросов.

Существует два типа тестов для оценки знаний сотрудников:

- **Тестирование с выбором ответа**: пользователю предоставляется список вопросов и несколько вариантов ответов на каждый вопрос. Пользователь должен выбрать наиболее подходящий вариант (варианты) ответа. В данном случае возможно прикрепить иллюстрацию как к тексту вопроса, так и к каждому варианту ответа;
- **Тестирование с открытым ответом**: пользователю предоставляется текст, в котором есть пропущенные части или задача, которую необходимо решить. Пользователь должен заполнить пропущенные части или решить задачу, используя свои знания и опыт в предметной области.

Результаты тестирования оцениваются на основе количества правильных ответов.

Экранные формы конструктора тестов:

- Рисунок 99 Экранная форма «Список тестов»;
- Рисунок 100 Экранная форма «Создание теста с открытым ответом»;
- Рисунок 101 Экранная форма «Формирование вопросов и вариантов ответов»;
- Рисунок 102 Экранная форма «Вопросы для тестирования»;
- Рисунок 103 Экранная форма «Тестирование с выбором ответа».




Рисунок 99 – Экранная форма «Список тестов»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Nogn.

Взам. инв.

NHB. P

Jogn. u




Рисунок 100 – Экранная форма «Создание теста с открытым ответом»




Рисунок 101 – Экранная форма «Формирование вопросов и вариантов ответов»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дибл.

MHB. Nº nodn




Рисунок 102 – Экранная форма «Вопросы для тестирования»




Рисунок 103 – Экранная форма «Тестирование с выбором ответа»

/lum	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

MHB. Nº nodn